

Развитие версий аппаратных средств, программного обеспечения и документации имитатора затухания и шума в ВЧ тракте AnCom ИЗШ-75

18 марта 2016г.

Аппаратные средства	Н1.01, Н1.02, Н2.10	
Встроенное ПО приборного блока:		
- загрузчик	V2.00	
- основная программа	V2.03	(NEW)
Документация:		
- руководство по эксплуатации	izsh-75_re103	(NEW)

27 июля 2015г.

Аппаратные средства	Н1.01, Н1.02, Н2.10	(NEW)
Встроенное ПО приборного блока:		
- загрузчик	V2.00	(NEW)
- основная программа	V2.02	(NEW)
Документация:		
- руководство по эксплуатации	izsh-75_re102	(NEW)

Произведены доработки:

Аппаратные средства:

- Улучшены характеристики по рассеиваемой мощности.

Программа:

- новый режим работы "Генератор Помехи".

Типы генерируемых помех:

«гармоническая», «белый шум», «корона», «пробой изолятора».

11 июля 2014г.

Аппаратные средства	Н1.01, Н1.02	(NEW)
Встроенное ПО приборного блока:		
- первичный загрузчик	V1.00	(без изменений)
- вторичный загрузчик	V1.00	(без изменений)
- основная программа	V1.01	(NEW)
Документация:		
- руководство по эксплуатации	izsh-75_re100	(без изменений)

Произведены доработки:

Основная программа:

- уменьшен шаг дискретизации времени программ пользователя до 50 мс;

- оптимизирован алгоритм работы генератора шума;

- задействован «watchdog timer».

16 июня 2014г.

Аппаратные средства	Н1.01	(NEW)
Встроенное ПО приборного блока:		
- первичный загрузчик	V1.00	(NEW)
- вторичный загрузчик	V1.00	(NEW)
- основная программа	V1.00	(NEW)
Документация:		
- руководство по эксплуатации	izsh-75_re100	(NEW)

=====