Развитие	е специального программного обеспечения анализатора AnCom P3A-Tect/GOOSE
	акет специального программного обеспечения (СПО) анализатора РЗА-Тест:
Версии:	СПО планшета Android
Документ	гация: Руководство по эксплуатациие RZA_Test_re103.pdf(изменений нет)
цэвех	дены доработки: - Исправлено зависание изделия во время обмена с планшетом при интенсивной публикации Goose; - Исправлена иногда возникающая ошибка с невозможностью прочитать полностью заполненный лог.
Р1.03 Па январь20	акет специального программного обеспечения (СПО) анализатора РЗА-Тест: 016
Версии:	СПО планшета Android
Документ	сация: Руководство по эксплуатациие RZA_Test_re103.pdf(новое)
Произвед	дены доработки: - возможность ограничения скорости портов Ethernet; - возможность синхронизации времени по PPS; - реализовано построение графиков изменения задержек; - оптимизирован протокол обмена, повышена скорость взаимодействия блока анализатора с планшетом.
P1.02 Па	
Версии:	СПО планшета Android
— Документ	гация: Руководство по эксплуатациие RZA_Test_re102.pdf(новое)
Произвед	цены доработки: - добавлено формирование таблицы параметров ретрансмиссии; - добавлена контроль параметров MinTime, MaxTime при проверке соответствия SCL-описанию; - добавлена возможность использования ретрансмисси при вычислении характеристик задержки; - добавлен вывод значений StNum, SqNum на графиках; - удален анализ параметров T2, T3 в инспекторе; - исправлены ошибки отображения графиков, взаимодействия с блоком анализатора.
P1.01 Па сентябрь	 акет специального программного обеспечения (СПО) анализатора РЗА-Тест:
Версии:	СПО планшета Android1.01(новое)

	Встроенное	ПО	блока	анализат	opa		1.01(новое)	
Докумен	гация:							
	Руководство	ОПО	экспл	пуатациии	RZA_Tes	t_re101	.pdf(новое)	
								 Ī